

ריווחית לקופה רושמת


ניתן לחבר לריווחית מדפסת תרמית 80 מ"מ ומגירת כסף ומאפשרת למעשה להפוך את ריווחית לקופה רושמת.

עלות המודול להפעלת ריווחית כקופה רושמת הוא 300 ש"ח + מע"מ דמי שרות לשנה עבור כל קופה.

ניתן לרכוש מדפסת תרמית מתאימה באמצעות מוקד השירות של ריווחית עפ"י המפרט שבקישור הבא : <http://rivhit.co.il/he/Product.aspx?t=11&p=3&iid=83>.

בעמוד הבא ניתן הסבר על הפעלת המדפסת התרמית ואופן השימוש במערכת.

הפעלת מודול קופה רושמת :



1. בחר בתפריט הגדרות ← הגדרות הדפסה
2. יש להזין את רשיון ההפעלה ע"י הקשה על כפתור "הפעלת מדפסת תרמית"
3. בחר בלשונית "מדפסת תרמית"
4. יש לבחור את המדפסת התרמית מרשימת המדפסות
5. ניתן להגדיר לוגו למדפסת התרמית – גודל הלוגו צריך להיות 220 X 88 פיקסל
6. יש לבחור את סוגי המסמכים והקבלות שנרצה להדפיס למדפסת התרמית (תעודות שלא נסמן להדפסה תרמית יודפסו במדפסת ברירת המחדל של המחשב)
7. ניתן להגדיר הדפסה של שוברי חתימה למערכת הסליקה iCredit למדפסת התרמית
8. ניתן להגדיר הדפסה של תעודות אחריות למספרים סיריאליים למדפסת התרמית
9. מומלץ לבצע הדפסת עמוד ניסיון

שים לב ! במידה ונרכשה מגרת כסף המחוברת למדפסת פעולת הדפסת עמוד ניסיון אמורה לפתוח את המגירה. במידה והמגירה לא נפתחה באופן אוטומטי בהדפסת עמוד ניסיון יש להגדיר זאת ב-Driver של המדפסת. לתמיכה יש לפנות ליבואן.

שים לב ! הגדרות ההדפסה והרשיון הינם עבור העמדה הספציפית. במידה ויש מספר עמודות יש לבצע את התהליך בכל עמדה לפי ההגדרות שלה.